

MediaStage for AV100

Manuale per il collegamento su DVD (per MyDVD™)

Italiano



Per i dettagli sulle operazioni di base di MediaStage for AV100 e MyDVD, fare riferimento alle rispettive istruzioni per l'uso.

Per informazioni sulle operazioni di base del proprio PC e del sistema operativo Windows®, consultare manuali forniti insieme al proprio PC.

- Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- MyDVD è un marchio della Sonic Solutions.
- Quest'azienda e i suoi rivenditori al dettaglio non si assumono alcuna responsabilità per danni sostenuti dall'utente a causa dell'utilizzo del presente software o per l'impossibilità di utilizzare il presente software, né per richieste di risarcimento effettuate nei confronti degli utenti da terzi.
- È vietata la copia non autorizzata dei contenuti del presente manuale in parte o nella loro interezza.
- I contenuti del presente manuale sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Alcune delle illustrazioni e delle schermate mostrate nel presente manuale possono variare da quanto verrà effettivamente visualizzato.
- Informazioni relative ai diritti d'autore
I dati registrati e modificati dagli utenti possono essere utilizzati solo a scopo di intrattenimento personale, e non possono venire utilizzati ad altri scopi.

Aggiornamento di MediaStage for AV100

Quando viene aggiornato MediaStage for AV100, è possibile registrare per la visualizzazione personale immagini riprese utilizzando una SV-AV100 su un disco DVD-R conforme allo standard di DVD-Video, collegandole con MyDVD.

Queste istruzioni descrivono la procedura di collegamento su DVD per gli utenti che hanno scaricato la versione aggiornata di MediaStage for AV100 dalla nostra Home Page e l'hanno installata.

L'aggiornamento di MediaStage for AV100 vale per i seguenti prodotti:

→ MediaStage for AV100 Ver. 3.3 o successivo

→ MyDVD Ver. 5.0 o successiva

■ Quando l'aggiornamento è completo



L'icona del DVD-R viene aggiunta al campo dei supporti.

I dischi DVD-R sono dischi DVD registrabili.

I contenuti dei dischi DVD-R non possono essere riprodotti utilizzando questo software.

NOTE :

- L'icona mostrata sulla sinistra appare indipendentemente dal fatto che sia installato un supporto e dal tipo di supporto.
- Non è possibile riprodurre il materiale su DVD video disponibile sul mercato. Per riprodurre immagini, installare un software di riproduzione di DVD separato.

Metodo di collegamento su DVD

Flusso di operazioni per il collegamento su DVD

① Registrazione



Utilizzare la Video-Camera SD per registrare le immagini sulla scheda di memoria SD.

② Cattura



Cattare le immagini nel PC utilizzando il software.

③ Scrittura



Scrivere le immagini sul disco DVD-R utilizzando MyDVD.

④ Riproduzione



Riprodurre le immagini utilizzando un lettore di DVD, ecc.

È possibile effettuare la procedura di collegamento su DVD in due modi.

- Utilizzare il menu delle prove. (vedere a pagina 4)
- Trascinare i contenuti nel campo dei supporti. (vedere a pagina 6)

NOTE :

- Prima di scrivere immagini sul disco DVD-R, è necessario innanzitutto catturare i contenuti sul disco fisso (InnerHDD).
- Inserire il disco DVD-R nell'unità e avviare MediaStage for AV100.

Utilizzo del menu delle prove

1 Fare clic su “DVD-R” dal menu delle prove.



NOTA :

- Per i dettagli sulle operazioni di MediaStage for AV100, consultarne le istruzioni per l'uso.

2 Trascinare i contenuti da scrivere nel campo delle prove.



NOTE :

- Quando si fa clic sul pulsante “Movie” per visualizzare solo immagini in movimento e poi si fa clic sul pulsante “Settings” e si seleziona “Extension display”, vengono visualizzate le estensioni dei file per i contenuti, il che semplifica la selezione dei contenuti.
- Quando si fa clic sul pulsante “Play”, i contenuti possono essere controllati prima di scriverli sul disco DVD-R.

3 Fare clic sul pulsante “Write”.

4 Specificare la cartella in cui deve essere creato il file di scrittura.

Creare una copia dei contenuti sul disco fisso. Specificare la cartella in cui deve essere creata la copia, quindi fare clic su “OK”.



NOTA :

- Quando si scrivono dati su un disco DVD-R utilizzando MyDVD, utilizzare il file di copia che è stato creato attenendosi alla procedura seguente.

Il software di scrittura di dischi DVD-R di “MyDVD” si avvia.




NOTA :

- Utilizzare “MyDVD” per scrivere i contenuti sul disco DVD-R. Per ulteriori dettagli, consultare la guida di MyDVD, ecc.

5 Fare clic sul pulsante “Burn”, quindi specificare la destinazione in cui deve essere salvato il file di progetto di MyDVD.

Specificare la cartella in cui verrà salvato il file e il nome file, quindi fare clic su “Save”.



NOTA :

- Il file di progetto di MyDVD verrà utilizzato in seguito quando si dovrà creare un disco DVD-R con gli stessi contenuti.

Trascinare i contenuti nel campo dei supporti

- 1 Selezionare i contenuti, quindi trascinarli sull'icona "DVD-R".



NOTE :

- Per i dettagli sulle operazioni di MediaStage for AV100, consultarne le istruzioni per l'uso.
- Quando si fa clic sul pulsante "Movie" per visualizzare solo immagini in movimento e poi si fa clic sul pulsante "Settings" e si seleziona "Extension display", vengono visualizzate le estensioni dei file per i contenuti, il che semplifica la selezione dei contenuti.

Le fasi seguenti sono le stesse delle fasi 4 e 5 nella sezione "Utilizzo del menu delle prove".