



USBドライバーのインストール手順 (WindowsXP Home Edition)

1. CD-ROM を Drive にセットし、USB Driver ¥ Disk1 の Setup.exe を実行(ダブルクリック)する。
(ビデオカメラとパソコンは USB ケーブルで接続していないこと)



2. InstallShield ウィザード画面表示



3. USB Driver for Panasonic DVC 用の InstallShield ウィザードへようこそ画面が表示され、【次へ】ボタンをクリック




4. 使用許諾契約画面が表示
内容を確認し、【はい】ボタンをクリック



5. セットアップステータスパネルが表示される。



6. 「ハードウェアのインストール」パネルが表示され、【続行】ボタンをクリックする。




7. ドライバーのインストールが始まり、InstallShield ウィザードの完了パネルが表示される。



8. 【完了】ボタンをクリックする。


9. 「Windows の再起動」パネルが表示され、【OK】ボタンをクリックする。




10. Windows が再起動される。

ドライバーが正しくインストールされたことの確認 マストレージモード (Windows XP)


1. ビデオカメラをカード再生モードにし、USB ケーブルで接続する。
「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示され、【次へ】ボタンをクリックする。





2. 「ハードウェアのインストール」パネルが開き、【続行】ボタンをクリックする。




3. 「ファイルが必要」パネルが開き、【参照】ボタンをクリックする。



4. ファイルの場所を”Windows¥system32¥drivers” にし、【開く】ボタンをクリックする。
マルチ OS のシステムでは、現在起動している Windows のドライブ・フォルダー下の system32 を参照してください。




5. 「ファイルが必要」パネルの「コピー元」が図の様に変更される。
上記 4 項で指定したコピー元に変更されていること。



6. 【OK】ボタンをクリックする。



7. ソフトウェアをインストールしています。しばらくお待ち下さい。の画面が表示されインストールが開始される。



8. インストールが終了し、新しいハードウェアの検索ウィザードの完了が表示される。



9. 【完了】ボタンをクリックする。


10. 「スタート」メニュー 「すべてのプログラム」 「コントロールパネル」を選択




11. 「コントロールパネル」が開き、パフォーマンスとメンテナンスをクリックする。




12. システムをクリックする。



13. 「システムのプロパティ」パネルが開き「ハードウェア」タブをクリックする。



14. 「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」をクリック




15. 「デバイスマネージャ」パネルの USB(Universal Serial Bus)コントローラのところ
・ Panasonic DVC USB Driver が表示されていること。



カメラモード および テープ再生モード (Windows XP)

1. ビデオカメラを撮影(カメラ)モードにし、USB ケーブルで接続する。
新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示され、【次へ】ボタンをクリックする。



2. 「ハードウェアのインストール」パネルが開き、【続行】ボタンをクリックする。




3. 「ファイルが必要」パネルが開き、【参照】ボタンをクリックする。




4. ファイルの場所を”Windows¥system32¥drivers”にし、【開く】ボタンをクリックする。
マルチ OS のシステムでは、現在起動している Windows のドライブ・フォルダー下の system32 を参照してください。



5. 「ファイルの場所」パネルの”mtdv2km.sys”を選択し、【開く】ボタンをクリックする。



6. 「ファイルが必要」パネルの「コピー元」が図の様に変更される。
上記 4 項で指定したコピー元に変更されていること。



7. 【OK】ボタンをクリックする。

8. ソフトウェアをインストールしています。しばらくお待ち下さい。の画面が表示されインストールが開始される。



9. 「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」パネルが表示され【完了】ボタンをクリックする。



10. 「デバイスマネージャ」パネルのサウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラのところに
 ・ Panasonic DVC Web Camera
 ポート (COM と LPT) のところに
 ・ Panasonic DVC USB-SERIAL Driver (COMx)
 が表示されていること。x は各パソコンの状態によって異なる。図の場合は COM4



【注意】
 パソコンにUSB端子が複数ある場合、先程ビデオカメラをパソコンに接続し、ドライバーが正しくインストールされたことを確認しましたが、別のUSB端子にビデオカメラを接続すると、「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。お手数ですが上記3頁からと7頁からの作業を行ってください。
 尚、上記作業は、各USB端子に初めてビデオカメラを接続するときのみ発生します。