


USBドライバーのアンインストール手順 (Windows98 Second Edition)


1. ビデオカメラをカメラ（撮影）モードにし、パソコンに接続する。
2. 「スタート」メニュー 「設定」 「コントロールパネル」を選択




3. コントロールパネルが開き、システムをダブルクリックする。




4. 「システムのプロパティ」パネルが表示され、「デバイスマネージャ」タブをクリックする。




5. ポート (COM と LPT) の DVC Serial(COMx)を選択し、**【削除】** ボタンをクリックする。




6. 「デバイス削除の確認」パネルの**【OK】** ボタンをクリックする。




7. ユニバーサルシリアルバスコントローラの Panasonic Serial USB Driver を選択し、**【削除】** ボタンをクリックする。




8. 「デバイス削除の確認」パネルの**【OK】** ボタンをクリックする。




9. ビデオカメラを“カード再生”モードにする。
10. 「システムのプロパティ」パネルのユニバーサル シリアル バス コントローラの Panasonic DVC Port Driver Version 2.0 を選択し、【削除】ボタンをクリックする。




11. 「デバイス削除の確認」パネルの【OK】ボタンをクリックする。




12. 「システムのプロパティ」パネルのユニバーサル シリアル バス コントローラの Panasonic DVC USB Driver Version 2.0 を選択し、【削除】ボタンをクリックする。




13. 「スタート」メニュー 「設定」 「コントロールパネル」を選択




14. コントロールパネルが開き、“アプリケーションの追加と削除”をダブルクリックする。




15. 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」画面で USB Driver for Panasonic DVC (with Web Camera)を選択し、【追加と削除】ボタンをクリックする。




16. InstallShield ウィザードが表示



「ファイル削除の確認」パネルで【OK】ボタンをクリック。



「ファイル削除の確認」"Panasonic DVC とパソコンを接続していないことを確認してください"の画面が出たら、ビデオカメラがパソコンにつながれていないことを確認して【OK】ボタンをクリックして下さい。つながっていた場合は、**ケーブルを抜き**、【OK】ボタンをクリックして下さい。



17. 「メンテナンスの完了」パネルが表示され、【完了】ボタンをクリックする。



18. 「Windows の再起動」パネルの【OK】ボタンをクリックする。

